A Newbie's Guide to

IOT

DOCKER

SPRING

Einsteiger Guide anhand eines Praxisbeispiels

BY ERIC, FELIX, FLORIAN & DANIEL

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I - Deployment

Introduction	1,3
Vorbereitungen	1.2
Quick Start Guide	1.3
Play With Docker	1.3.3
Gitlab Registry	1.3.2
Starten des Systems	1.3.3



A Newbie's Guide to

IOT

DOCKER

SPRING



Einsteiger Guide anhand eines Praxisbeispiels



BY ERIC, FELIX, FLORIAN & DANIEL





Docker

Für das Deployment wird Docker genutzt. Stellen sie sicher, dass sowohl docker als auch docker compose auf ihrem Rechner zur Verfügung steht.

- https://docs.docker.com/compose/install/
- https://www.docker.com/

Git

Sie benötigen ebenfalls git oder die Gitbash auf ihrem Rechner.

https://git-scm.com/download/win

Wechseln Sie nun mit dem Befehl "cd iotlabservices" in das iot Verzeichnis und starten Sie die Dienste mit dem Befehl "dockercompose up". Dies dauert wenige Minuten und mit einem Klick auf die oben auftauchenden Ports wie Zum Beispiel "50000" öffnet sich folgendes Fenster.

Test Deployment

Als Test nutzen wir *Play with Docker*. Im Produktivsystem, sorgen sie bitte dafür, dass ein Rechner zur Verfügung steht, welcher an das Netz der Fabrik angeschlossen ist.

Play With Docker

Navigieren Sie auf die Seite:


• https://labs.play-with-docker.com

Klicken sie auf "Login" und wählen "docker" aus. In dem darauf sich öffnenden Anmeldefenster könne sie sich mit einem bereits bestehenden Account anmelden oder einen neuen Account registrieren. Anschließend können sie mit einem weiteren Klick auf "Start" direkt loslegen.



Create Session

In der folgenden Oberfläche, die sich geöffnet hat, müssen Sie auf "ADD NEW INSTANCE" klicken um starten zu können. Folgendes Oberfläche sollte jetzt erscheinen.





Login auf Gitlab

Die Docker images der Gruppe UC1 liegen auf Gitlab und werden von da aus an den Kunden geliefert.

Zunächst fangen sie mit der Docker Anmeldung und dem folgenden Befehl "docker login registry gitlab.com" an. Anschließend wird die Eingabe des Usernamens und des Passworts gefordert.

```
[node1] (local) root@192.168.0.58 ~
$ docker login registry.gitlab.com
Username: Dan-Red
Password:
Login Succeeded
```

Klonen des Projektes

Geben Sie anschließend folgenden Befehl ein "git clone https://gitlab.com/ericbrandt91/BPA.git". Sie werden erneut dem Usernamen und Passwort gefragt um anschließend auf das Repository zugreifen zu können.

```
[node1] (local) root@192.168.0.58 ~

$ git clone https://gitlab.com/ericbrandt91/BPA.git
Cloning into 'BPA'...
Username for 'https://gitlab.com': Dan-Red
Password for 'https://Dan-Red@gitlab.com':
remote: Counting objects: 1815, done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 1815 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (1815/1815), 90.49 MiB | 38.85 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (521/521), done.
```

Benutzen sie jetzt den Befehl "cd BPA/" um in das BPA Verzeichnis zu gelangen und anschließend den Befehl "git checkout docker" um auf den Docker Branch zu wechseln.

```
[node1] (local) root@192.168.0.58 ~/BPA
$ git checkout docker
Branch 'docker' set up to track remote branch 'docker' from 'origin'.
Switched to a new branch 'docker'
```

Start des Projektes

Wechseln Sie nun mit dem Befehl "cd iotlabservices" in das iot Verzeichnis und starten Sie die Dienste mit dem Befehl "dockercompose up". Dies dauert wenige Minuten und mit einem Klick auf die oben auftauchenden Ports wie Zum Beispiel "50000" öffnet sich folgendes Fenster.

